RADIUS server - riadenie pristupu klientov do WiFi siete

Prístup do WiFi siete pomocou zdieľaného kľúča je trocha nepraktický, ak potrebujeme povoliť prístup klientov do WiFi siete, a naopak ak potrebujeme prístup zakázať. Problém sa rozrastie, ak máme v LAN viac AP (Access Point), pretože je potrebné konfigurovať každý AP zvlášť a ak požadujeme aj nejaký stupeň bezpečnosti, potom RADIUS server je ideálnym riešením. Neplánujem vysvetľovať ako RADIUS funguje, nakoniec to nájdete na mnoho iných stránkach, ako napríklad: <u>RAĎIÚS - Wikipedie</u> Radius autentifikácia (Radius server) Protokol RADIUS

Skôr by som sa zameral na to, aký hardvér postačí na takýto server, ako nainštalovať RADIUS, konfiguráciu RADIUS servera a klientov. Hardvér som zvolil taký, pre ktorý by sa dnes už asi nenašlo iné využitie. RADIUS server som nainštaloval na HP Brio.

1. Hardvér

HP Brio - parametre CPU: Intel Celeron (Mendocino) 467MHz RAM: 192MB HDD: 8GB ST38421A **CD-ROM USB 1.1** Sieť. karta: 3Com Corporation 3C905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 6c)

2. Softvér

Po niekoľkých neúspešných pokusoch s FreeRadius na Debiane a Ubuntu kvôli problému s právami pre šifrovaný SSL protokol, môže byť FreeRadius šírený leň vo forme zdrojových kódov, z ktorých som sa pokúsil skompilovať binárny FreeRadius avšak neúspešne, zvolil som ako základ RADIUS servera jednoduchý, ale výkonný systém <u>ZeroShell</u>, ktorý podľa popisu spĺňa všetky moje požiadavky na RADIUS server a tou najpodstatnejšou je schopnosť šifrovania PEAP MŠ CHAP V2.

Minimálne požiadavky na hardvér:

CPU: Pentium 233 MHz

RAM: 96MB

HDD: min. 1,5 GB (podporované sú všetky typy IDE, SATA, SCSI, USB disky) USB, CDROM (USB nie je podmienkou, ale inštalácia je jednoduchšia) Grafika: VGA

Sieť. karta: všetky PCI, USB, PCMCIA podporované linuxovým jadrom (napr. 3Com, Realtek, NE)

2. Inštalácia

Zo stránky ZeroShell-1.0.beta16.iso si stiahneme ISO obraz CD a

ZeroShell-1.0.beta16-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img.gz komprimovaný obraz disku. ISO obraz CD je potrebné napáliť na CD a získame bootovateľné CD, z ktorého je možné spustiť Live distribúciu ZeroShell. Ešte potrebujeme nainštalovať ZeroShell na dísk počítača. Stiahnutý obraz disku **ZeroShell-1.0.beta16-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img.gz**, ktorý má 164 MB skopírujeme na USB kľúč.

- nabootojeme Live CD Zeroshell
- po nabootovaní, na obrazovke vyberieme klávesou: s prístup do príkazového riadku



ZeroShell-Net Services	1.0.beta14 March 21, 2011 - 18:57
Hostname : radius.gljs.sk CPU (1) : Celeron (Mendocino) Kernel : 2.6.25.20 Memory : 189596 kB Uptime : 0 days, 0:3 Load : 0.30 0.21 0.09 Profile : gljs	467MHz User : admin Password : zeroshell
COMMAND MENU <a> Activate Profile <d> Deactivate Profile <s> Shell Prompt <r> Reboot <h> Shutdown Create a Bridge <w> WiFi Manager</w></h></r></s></d>	<p> Change admin password <t> Show Routing Table <f> Show Firewall Rules <n> Show Network Interface <z> Fail-Safe Mode <i> IP Manager</i></z></n></f></t></p>
	Select:

ype exit or Ctrl+D to return to main menu. root@radius root>

- zasunieme USB disk
- primountujeme USB príkazom: mount /dev/sda1 /mpoint

prepneme sa do adresára mpoint príkazom: cd /mpoint
prepneme sa do adresára mpoint príkazom: cd /mpoint
rozbalime komprimovaný obraz disku a skopírujeme ho na disk príkazom: gunzip -c ZeroShell-1.0.beta16-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img.gz > /dev/hda Čakajte, pokiaľ sa znova neobjaví príkazový riadok, kopírovanie môže trvať aj niekoľko minút, až desiatok minút, v závislosti od rýchlosti diskov a USB.

(Ak kopírovanie neperebehne korektne, môžete ešte použiť metódu, ktorú som použil aj ja. Najprv som gunzipom rozbalil obraz disku priamo na USB kľúči, ale USB musí mať min 1,5 GB, a potom príkazom dd if=obraz.img of=/dev/hda skopírovať obraz na pevný disk) • prepneme sa do koreňového adresára príkazom: **cd** /

- odmountujeme USB príkazom: umount /mpoint •
- vytiahneme USB
- musíme nakonfigurovať príznak bootovania pre 1. partition príkazom: fdisk /dev/hda
- Na obrazovke uvidíte: **Command (m for help):** teraz stlačíme klávesu: **p** a uvidíme takýto výpis:

root@radius root>	fdisk /dev/l	hda				
The number of cyli There is nothing w and could in certa 1) software that n 2) booting and pan (e.g., DOS FDIS	inders for th wrong with th ain setups ca runs at boot rtitioning so GK, OS/2 FDI:	his disk is hat, but th: ause probler time (e.g. oftware fror SK)	set to 846 is is large ns with: , old versi n other OSs	0. r th ons	an 1024, of LILO)	
Command (m for he	.p): p					
Disk /dev/hda: 845 32 heads, 61 secto Units = cylinders	55 MB, 845520 prs/track, 84 of 1952 * 51	00768 bytes 460 cylinde 12 = 999424	rs bytes			
Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System	
/dev/hda1	1	14	13633+	83	Linux	
/dev/hda2	15	175	157136	83	Linux	
/dev/hda3	176	1015	819840	83	Linux	
/dev/hda4	1016	8460	7266320	83	Linux	
Command (m for he	.p):					
 teraz stlacime klav Partition number (esu: a , a objav 1-4): stlačíme	n sa dotaz: klávesu 1 , pi	retože systén	n buo	de bootovať z 1.	partition
root@radius root>	fdisk /dev/l	hda				
The number of cyli There is nothing w and could in certa 1) software that n 2) booting and pan (e.g., DOS FDIS	inders for th vrong with th ain setups ca runs at boot rtitioning so SK, OS/2 FDI	his disk is hat, but th ause probler time (e.g. oftware fror SK)	set to 846 is is large ns with: , old versi n other OSs	0. r th ons	an 1024, of LILO)	
Command (m for he	lp): p					
Disk /dev/hda: 845 32 heads, 61 secto Units = cylinders	55 MB, 845520 prs/track, 84 of 1952 * 5	00768 bytes 460 cylinde 12 = 999424	rs bytes			
Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System	
/dev/hda1	1	14	13633+	83	Linux	
/dev/hda2	15	175	157136	83	Linux	
/dev/hda3	176	1015	819840	83	Linux	
/dev/hda4	1016	8460	7266320	83	Linux	
Command (m for he	lp): a					
Partition number	(1-4): 1					
 skontrolujeme kláv 	esou n a mali	hy sme dosta	ať nasledovn	ú wín	is.	

skontrolujeme klávesou: p a mali by sme dostať nasledovný výpis:

root@radius root>	fdisk /dev/h	nda				
The number of cylinders for this disk is set to 8460. There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, and could in certain setups cause problems with: 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)						
Command (m for he	lp): p					
Disk /dev/hda: 8455 MB, 8455200768 bytes 32 heads, 61 sectors/track, 8460 cylinders Units = cylinders of 1952 * 512 = 999424 bytes						
Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System	
/dev/hda1 *	1	14	13633+	83	Linux	
/dev/hda2	15	175	157136	83	Linux	
/dev/hda3	176	1015	819840	83	Linux	
/dev/hda4	1016	8460	7266320	83	Linux	
Command (m for he	lp):					

Rozdiel je len v znaku * pri partition /dev/hda1, ale teraz už máme nastavený príznak bootvania z 1. partition správne

- zapíšeme nastavenie klávesou: w
- opustíme príkazový riadok kombináciou kláves: Ctrl+d

 reštartujeme ZeroShell klávesou: r a potvrdíme klávesou: y, počas reštartu vyberieme z mechaniky CD a ZeroShell by mal nabootovať z pevného disku. Týmto je inštalácia ukončená, teraz treba server nakonfigurovať.

WARNING: if you continue the system will be restarted. Are you sure you want to continue (y/n)?

4. Konfigurácia siete v ZeroShell

Ako prvé, je potrebné nakonfigurovať IP adresu, aby sme ďalšie nastavenia mohli urobiť cez webové rozhranie ZeroShell-u.

Po nabootovaní, v základnej obrazoveke stlačíme klávesu: i IP manager a vstúpime do sekcie konfigurácie IP adries.



Stlačíme klávesu: m Modify IP address

 Keď sa objaví výpis
 Interface [ETH00]: stlačíme Enter (Ak máte v systéme viac sieť. rozhraní a chcete konfigurovať IP adresu pre ďalšiu sieť. kartu, potom najprv zadajte označenie rozhrania napr. ETH01 a až potom Enter) ETH00 - 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 6c) Status: 10Mb/s Half Duplex (1) 192.168.1.4 / 255.255.255.0 (up) Default Gateway: 192.168.1.1 COMMANDS <A> Add IP address <D> Delete IP address <G> Set Default Gateway <M> Modify IP address <S> Change Interface status <H> Dynamic IP configuration <I> Show Info <0> 0uit >> m Interface [ETH00]: ETH00 - 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 6c) Status: 10Mb/s Half Duplex 192.168.1.4 / 255.255.255.0 (up) (1)IP to modify [1]: 192.168.0.10

• Teraz môžete zadať IP adresu, ktorú bude mať Váš RADIUS server a potom aj sieťovú masku.

Ja som si nastavil IP adresu na: **192.168.1.4** a táto IP je použitá vo všetkých nasledovných príkladoch

 Ostatné nastavenia už urobíme cez web rozhranie ZeroShellu, nasmerujeme prehliadač na IP adresu ktorú sme nastavli v predchádzajúcom kroku https://192.168.1.4

• Potvrdíme prijatie certifikátu

• Prihlásime sa do webového rozhrania, meno: admin heslo: zerosrhell



ZEROSHELL The Services							
Username							
Password							
	Login	Password					

 Po prihlásení,môžeme skontrolovať a upraviť IP adresu ZeroShell servera nasledovne vľavo Setup hore Network vyberieme IP adresu, ktorú chceme zmeniť, vpravo Edit IP



Nastavíme predvolenú bránu, hore GATEWAY



• Nastavíme meno nášho servera, vľavo **Hosts**, označíme meno, ktoré tam už je **zeroshell** a hore klikneme na **Delete**

a l b. P.

• Potom Add vyplníme polia a klikneme na Submit



 Tieto základné nastavenia musíme uložiť, inak by sme ich museli robiť pri každom reštarte ZerosShell servera. Prepneme sa hore do sekcie Profiles a klikneme na partition, na ktorej bude uložený náš profil, v našom prípade na sda3

3		ZS:1	92.168.1.4 - Mozi	lla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> to	ory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ool	s <u>H</u> elp		
4	(A) https://192.1	68.1.4/		
🍰 RADIUS server	🖸 🖸 Z	S:192.168.1.4		
75305454	Release 1.0.beta	14		
ZETUSHELL	About			
The Service	5		L	<u>.oqout Reboot Shutdown</u>
	SETUP Auto	oUpdate Prof	iles Network	c Time https
			1	
SYSTEM	Partition: sda3	Create Profile	Restore Profile	View FS Delete For
• Setup				
Logs	Warning:			
Utilities Users	production devices w	guaranteed to be vith important data	, In any case, the au	thor is not responsible for a
• Users	software.	in inportant auto	a, case, and aa	
 Groups 	÷			
LDAP / NIS	Model: ATA SA	MSUNG HD080HJ	(sda)	
RADIUS	A	Type: ext3		Capacity: 788 MB
Captive Portal NETWORK	Sda3 Profiles	Profile D	escription	
Hosts	1 tonics	C DB.002 P	rofil	
Router		Type: ext2		Capacity: 72 GB
• DNS	⊖ sda4			· ·
DHCP		Profile D	escription	
• VPN		C_DB.001 P	rotii	
Wireless				
Net Balancer				
SECURITY				
Kerberos 5				
Firewall X FOD CA				
HTTP Proxy				
	Mar 23 19:47,46 SUCCE	SS: System successfully SS: Session opened from	r started with Linux kernel m host 19216812 (Admir	2.6.25.20 and ZeroShell 1.0.beta14
		se. session opened from		4
Done				

Klikneme na Create Profile vyplníme polia, v položke Description pomenujeme profil, nezbudnime vyplniť polia Admin password a Confirm password, toto je heslo a potvrdenie hesla pre vstup do webového rozhrania ZerloShellu.
 a takisto vyplníme aj predvolenú bránu Default gateway
 Ak je všetko potrebné vyplnené, stlačíme Create



• Nový profil s názvom **testprofile** sme vytvorili, uložili, ešte je potrebné ho aktivovať Označíme profil, hore stlačíme **Activate**

3		Z	2 5:192.168.1.4	- Mozilla	Firefox	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>∨</u> iew Hi <u>s</u> to	ory <u>B</u> ookmarks <u>I</u>	ools <u>H</u> elp				
👍 • 📩 • 🎑 🐼	A https://19	2.168.1.4/				
		,		2		
😭 RADIUS server		ZS:192.168.1.	4			
753054511	Release 1.0.b	etal4				
LETUSHELL	About					
= Net Service	15			Log	out <u>Reboot</u>	<u>Shutdown</u>
	SETUP A	utoUpdate	Profiles Ne	twork	Time	https
		(ada 2) Aating		l unfa		Deelwar (
SYSTEM	Profile: _DB.005	(sda3) Activa	te Deactivate		Delete	_васкир_в
Setup						
Logs	Warning: This software is N		ha hua fraa It is		oncihility to	properly test
USERS	production device	s with important	data. In any case,	the auth	or is not res	ponsible for a
Users	software.		2			
 Groups 	· salala ara		2011 ()			
LDAP / NIS	Model: AIA	SAMSUNG HD0	SOHJ (Sđa)	6		0. MB
RADIUS Contine Dortal		Type: ext3			apacity: 78	8 MB
NETWORK	🔿 sda3	Profile	Description			
• Hosts	Profiles	©_DB.004	profile			
 Router 		① _DB.005	testprofile			
DNS		Type: ext2		C	apacity: 72	GB
VPN	🔿 sda4	Brofilo	Description			
• QoS			profile			
 Wireless 		UDB.001	prome			
 Net Balancer 						
Net Balancer SECURITY Karbaras 5						
 Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall 						
 Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA 						
 Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA HTTP Proxy 						
 Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA HTTP Proxy 	Mar 29 20:10.43 SU(CESS: Session opene	d from host 192.168 1	2 (Admin)		
 Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA HTTP Proxy 	Mar 29 20:10,43 SU Mar 29 20:11,34 SU	CESS: Session opene CESS: Profile _DB.00	d from host 192.168.1. 5 successfully created (2 (Admin) on partition s	sda3	
 Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA HTTP Proxy 	Mar 29 20:10,43 SU Mar 29 20:11,34 SU	CCESS: Session opene CCESS: Profile _DB.00	d from host 192.168.1. 5 successfully created o	2 (Admin) on partition s	sda3	

• Zobrazia sa nám informácie o profile a znova stlačíme Activate



 Aktiváciu je potrebné potvrdiť ešte raz stlačením OK a bude nasledovať reboot ZeroShell servera s nastaveniami uloženými v novom profile testprofile



- že certifikát bude mať označenie ZeroShell Example CÅ, ale doporučujem ho radšej nastaviť) Vlavo v sekcií **SECURITY** klikneme na **X.509 CA** a potom vpravo hore **Setup**

- Zaškrtneme voľbu vpravo hore **key** a hneď vedľa zvolíme typ **PEM** Vyplníme **Common Name** tu si napíšte označenie, pod ktorým bude Váš certifikát identifikovaný **Key Size** ponecháme na hodnote **1024 bits**
- Validity (days) počet dní platnosti certifikátu, 3650 znamená 10 rokov.

 Nasledovné 3 položky radšej vyplňte len dvojpísmenovou skratkou, pretože keď som skúsil zadať do týchto políčok dlhšie reťazce, tak sa nový certifikát vygeneroval, ale s pôvodnými, teda predvolenými nastaveniami. Dôvod takéhoto správania som síce nezistil, ale pri použítí dvojpísmenových skratiek, sa certifikát vygeneroval správne.

Ešte vyplňte 3 posledné polia a potom stlačte vpravo hore Generate



• Nasleduje upozornenie o strate platnosti všetkých certifikátov vygenerovaných na tomto serveri, ale keďže sme ešte žiadny certifikát z tohoto servera nepoužili u klienta, môžeme bez obáv stlačiť **OK**

3	The page at https://192.168.1.4 says:	×
? (WARNING: if you continue with this operation you will lose all Certificates and Private Keys (Host and User Cetificates too) and the Certification Authority will be reset. If you actually want it then press [OK]	
	Cancel]
Νονή ε	ertifikát je týmto vygenerovaný, teraz je potrebné urobiť Export dôveryhodného (Trust	ed)

 Nový certifikát je týmto vygenerovaný, teraz je potrebné urobiť Export dôveryhodného (Trusted) certifikátu
 Vprovo horo proidomo na Trustod CA2

Vpravo hore prejdeme na Trusted CAs

0	ZS:19	92.168.1.4 - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit ⊻ie	w Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
4.	A https://192.168.1.4/	
😭 RADIUS se	rver 💽 🗋 ZS:192.168.1.4	
	Release 1 0 hetal 4	
ZERUS	https://192.168.1.	4 - Trusted CAs - Mozilla Firefox
₹ Net S	Trusted Certification Authorities	View CA View CRL Export
	Trusted CAs list	
	radius.glis.sk CA/emailAddress=servis@glis.sk	(Local CA) (CBI:Mar 30 2011)
SYSTEM		
 Setup 		
Logs		
 Utilities 		
USERS		
Groups		
 LDAP / NI 		
RADIUS		
 Captive F 		
NETWORK		
Hosts		
Router		
DHCP		
VPN		
• QoS	Import	Browse Bemove
 Wireless 		
 Net Balar 		
SECURITY	Note:	
Firewall	You can specify a file which contains the X.509 o	certificate of the CA to import, the CRL or both if
 X,509 CA 		
HTTP Pro		
	Done	
Dono		

V zozname označíme certifikát, ktorý budeme exportovať, vpravo hore nastavíme typ PEM a stlačíme Export

Opening TrustedCA.pem X	
You have chosen to open	
TrustedCA.pem	
which is a: PEM file	
from: https://192.168.1.4	
What should Firefox do with this file?	
O <u>O</u> pen with <u>B</u> rowse	
Save to Disk	
Do this <u>a</u> utomatically for files like this from now on.	
Cancel 🥏 OK	

Takto vygenerovaný certifikát si uložte na USB, bude ho potrebné nakopírovať do každého klientského počítača, ktorý má byť overovaný cez RADIUS server.
Ako importovať certifikát, bude popísané neskôr, v časti Konfigurácia klienta
Ešte musíme v ZeroShelli zapnúť RADIUS server



- Vľavo v sekcií USERS klikneme na RADIUS, vpravo nastavíme Enabled a potom Save
- Nstaavíme AP (Access Point, aspoň jeden)
- Klikneme hore na Access Point alebo RADIUS AUTHORIZED CLIENTS (vo verzii beta 16)



 AP nejako pomenujeme, zadáme jeho IP adresu, a tzv. Shared Secret je to ľubovoľný reťazec znakov, ale rovnaký musí byť nastavený aj v AP

• Stlačíme Add poťom Close a nakoniec znova Save

DHCP Server

DHCP server potrebujeme, aby boli dynamicky prideľované IP adresy počítačom, ktoré sa budú pripájať cez wifi do našej siete. **Ak už máte v sieti nejaký DHCP server, potom DHCP server v ZeroShelli ponechajte vypnutý** ! Ak by boli v jednej sieti 2 DHCP servery, mohlo by dôjsť ku konfliktu IP adries a tým k problémom v celej LAN

Ak nemáte iný DHCP server, potom pre prideľovanie IP adries bude takýto server potrebný

• Vľavo v sekcií **NETWORK** kliknite na **DHCP**, potom vpravo hore **New** a nastavíme podsieť, potom **OK**



 Vpravo zaškrtnúť Enabled a doplniť rozsah IP adries Range 1, ktoré budú prideľované dynamicky. IP adresy, ktoré sú mimo tohoto rozsahu, nebudú prideľované DHCP serverom, a môžu byť použité staticky.

• Na záver uložíme konfiguráciu **Save** a DHCP server je pripravený prideľovať IP adresy.

<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>∨</u> iew Hi <u>s</u> to	ory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
(- -) - € ⊗	1 https://192.168.1.4/
C ZS:192.168.1.4	
ZEROSHELL	Release 1.0.beta14 <u>About</u> S Logout Reboot Shutdown
	DHCP SERVER Manage Leases
SYSTEM Setup Logs Utilities USERS Susers Groups LDAP / NIS RADIUS Captive Portal NETWORK Hosts Router DNS DHCP VPN QoS Wireless Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA HTTP Proxy	Active on: ETH01 Subnet 192.168.1.0/255.25 Save Changes not saved Dynamic IP Configuration Static IP Entries Default Lease Time Days Days Hours Minutes Days 00 • 08 • 00 • 00 • 12 • 00 • Fixed IP Range 1 192.168.1.200 - Range 2 - Range 3 - Subnet Options Advanced Default Gateway 192.168.1.1 DNS 1 192.168.1.2 DNS 2 192.168.1.2 DNS 3
Done	Apr 15 18:56,36 SUCCESS: Session opened from host 192.168.1.2 (Admin) Apr 15 18:56,56 SUCCESS: DHCP subnet 192.168.1.0/255.255.255.0 successfully created.

Užívatelia

Najprv vymažeme skupinu **nobody**, nepýtajte sa prečo, ak som mal nadefinovanú túto skupinu užívateľov, tak autentifikácia cez RADIUS neprebehla korektne, po vymazaní skupiny **nobody** už išlo všetko správne. Predpokladám, že to súvisí s obmedzenými, alebo žiadnymi právami tejto skupiny

Vľavo v sekcií USERS klikneme na Groups označíme skupinu nobody a potom vpravo hore Delete a klik na OK



- Teraz nadefinujeme mená a heslá užívateľov, ktorým chceme povoliť pripojenie cez WiFi
 Vľavo, v sekcií **USERS** klikneme na **Users** potom **Add**
- Vyplníme **meno** toto je prihlasovacie meno do Wifi siete,
- ďalej klikneme do poľa vpravo od **home directory** a systém sám doplní domovský adresár, vpravo v sekcií **Default Shell** vyberieme **other** a prepíšeme na **/bin/false**.
- vpravo v sekcii Default Shell vyberieme other a prepiseme na /bin/false. • Vyplníme údaje o užívateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu a 2 x heslo
- Toto **heslo** spolu s **prihlasovacím menom** budú použité na autentifikáciu prístupu do Wifi siete.

<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> to	y <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
🤃 🔶 - 🧭 🛞	👔 🗋 https://192.168.1.4/
C ZS:192.168.1.4	🔝 🍰 RADIUS server
ZEROSHELL	Release 1.0.beta14 About Logout Reboot Shutdow
	USERS List View Add Edit De
SYSTEM • Setup • Logs • Utilities	(New User)
USERS • Users • Groups • LDAP / NIS • RADIUS • Capting Portal	Username sergej uid Uid Uid Uid Default Shell C bas
Captive Portal NETWORK Hosts Router DNS DHCP	User Information Firstname Sergej Lastname Nikiticenko Description E-Mail Sergej@gljs.sk
 VPN QoS Wireless Net Balancer SECURITY Kerberos 5 Firewall X.509 CA HTTP Proxy 	RADIUS Accounting Expiration (mm/dd/yyyy) ✓ / ✓ / ✓ Accounting Class DEFAULT ✓ Limits Costs - MB - Hours - MB / - Hours 0.00€/MB 0.00€/MB 0.00€/Hour
- III P Ploky	Apr 14 19:18,06 SUCCESS: entry "uid=sergej.ou=People.dc=gljs.dc=sk" deleted Apr 14 19:18,06 SUCCESS: Kerberos 5 principal and X.509 certificate related to the user sergej deleted

 Nakoniec stlačíme Submit, bude nasledovť generovanie osobného certifikátu, ktorému nemusíme venovať pozornosť a môžeme sa vrátiť vľavo do sekcie USERS Users a uvidíme zoznam úžívateľov.

<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> to	ory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> e	lp		
🦛 • 🔿 • 🤁 😣	1 https://192.168.1.4	/		
ZS:192.168.1.4	🔝 😭 RADIUS	server		
ZEROSHELL	Release 1.0.betal 4 <u>About</u> S		Logout	Reboot Shutdown
	USERS	List Vi	ew Add	Edit Dele
SYSTEM	Entries found: 3			Search
Setup	Username	Group		Description
Utilities	O admin	0	System Administra	itor
USERS	dolinsky	65534	Jozef Dolinsky	
 Users 	sergej	65534	Sergej Nikiticenko	
 Groups 			5,	
LDAP / NIS				
RADIUS				
 Captive Portal 				
NETWORK				
Hosts Annutar				
Rouler DNS				
DHCP				
VPN				
• 005				
Wireless				
Net Balancer				
SECURITY				
 Kerberos 5 				
 Firewall 				
 X.509 CA 				
 HTTP Proxy 				
	Apr 14 19:34,59 SUCCESS: entr Apr 14 19:34,59 SUCCESS: Kerb	y "uid=abc,ou=People,dc eros 5 principal and X.509	=gljs,dc=sk" deleted) certificate related to the	user abc deleted

Týmto máme RADIUS server nastavený a nastavíme Access Point AP

Konfigurácia Access Pointu AP

Na bezdrôtové pripojenie som použil <u>CANYON 802.11g</u> <u>Wireless Router CN-WF514</u>

- Resetnite AP do výrobných nastavení tlačítkom na • zadnej stene.
- Tlačítko pre Reset je vedľa konektora napájacieho zdroja
- Po resete má AP nastavenú IP adresu **192.168.2.1** Nastavte si na PC IP adresu 192.168.2.2, •

spojte ho prekríženým ethernet káblom s AP, alebo priamym ethernet káblom cez switch
Switch musí byť od LAN odpojený.
Ethernet kábel pripojte na AP do portu s označením 1,

nie WAN.

• Teraz sa pripojte na webové rozhranie AP,



- cez ľubovoľný web prehliadač, do ktorého zadajte IP adresu: **192.168.2.1** • Meno pre prihlásenie: **admin** (default) heslo: **1234** (default).

0	Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory	<u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
🧄 • 🔶 • 🕑 🐼 😭	http://192.168.1.5/
🗘 Loading	

٢	Authentication Required		
3	Enter username and password for "Default: admin/1234" at http://192.16 User Name:		
	admin		
	Password:		

	Cancel 🥮		

• Po prihlásení, uvidíte nasledovnú obrazovku, potom kliknite na General Setup



- Kliknite na System, Time Zone a nastavte časové pásmo a IP adresu Time Servera.
- Každé nastavenie je potrebné potvrdiť tlačidlom Apply



http://192.168.1.5/systimezone.asp

- Nastavte si nové heslo užívateľa admin, pre prístup cez web kliknutím na Password Settings
- Ak ste heslo ešte nemenili potom Current Password: 1234
 Nové heslo zopíčto 22 do dolžích righture return Arrive
- Nové heslo zapíšte 2x do ďalších riadkov, potom Apply

3	Wireless Router - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>∨</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> oo	okmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
🤄 • 🔶 • 🧭 🖂 🖸	http://192.168.1.5/index.asp
🕒 Wireless Router	
Broadband Router	
 System Time Zone Password Settings Remote Management WAN UAN Wireless QoS NAT Firewall 	Password Settings You can change the password required to log into the broadband router's default, the password is 1234. So please assign a password to the Adminis a safe place. Passwords can contain 0 to 30 alphanumeric characters, and Current Password : New Password : Onfirmed Password : :
http://102.169.1 Eleveneegyda	

http://192.168.1.5/syspasswd.asp

- Nastavíme základné sieťové parametre pre router **IP adresu,masku** Ak máte v sieti DHCP server, potom tento ponechajte vypnutý
- •

3		Wireless Router - Mo	zilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> oo	kmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp		
🧇 • 🔶 • 🧭 🛞 🏠 🗈	http://192.168.1.5/inde	ex.asp	
🕒 Wireless Router			
Broadband Router 			
• System • WAN ✓ LAN • Wireless • QoS	LAN Setting You can enable the PCs. The broadbar LAN IP	JS 1 e Broadband router's DHC nd router must have an IP A	P server to dynamically alloca Address for the Local Area N
• NAT • <u>Firewall</u>		IP Address : IP Subnet Mask : 802.1d Spanning Tree : DHCP Server : Lease Time :	192.168.1.5 255.255.255.0 Disabled Forever
	DHCP Serv	er	
		Start IP :	192.168.2.100
		End IP : Domain Name :	192.168.2.200

• Zapneme bezdrôtové pripojenie cez **WiFi**, teda funkciu Access Pointu AP

9	Wireless Router - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>∨</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> o	okmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
🤄 • 🔶 • 🕑 💮 🔂	http://192.168.1.5/index.asp
🕒 Wireless Router	
Broadband	
Router	
• System	Wireless Settings
• <u>WAN</u> • LAN	The gateway can be quickly configured as a wireless access point for roa access identifier and channel number. It also supports data encryption a
≪ Wireless	
 Basic Settings Advanced Settings Security Settings Access Control 	Enable or disable Wireless module function : 🔎 Enable 🂭 Disable
• <u>QoS</u>	
• <u>NAT</u>	
• Firewall	
Done	

 Nastavíme základné parametre pre WiFi mod AP, frekvenciu, ESSID teda názov bezdrôtovej siete a kanál



- V rozšírených nastaveniach zvolíme Authentication Type: Auto
- Aby bola WiFi sieť viditeľná Broadcast ESSID: Enabled



http://192.168.1.5/wladvance.asp

- V nasledovnom kroku nastavíme parametre nevyhnutné pre spoluprácu AP s RADIUS serverom.

- Zabezpečenie Encryption: WPA RADIUS Kľúč WPA Unicast Cipher Suite: WPA2 Mixed IP adresa RADIUS servera, IP ktorú sme pridelili RADIUS serveru RADIUS Server IP address: 192.168.1.4
- **RADIUS Server Port: 1812** čo je štandardný port protokolu TCP/IP pre RADIUS server **RADIUS Server Password** musí byť rovnaký reťazec, aký sme nastavili na RADIUS serveri v
- **Shared Secret**

3	Wireless Router - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookn	narks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
🔄 • 🔶 • 🕑 🐼 🔂 🗈 ht	:tp://192.168.1.5/index.asp
🕒 Wireless Router	
Broadband Router	
• System • WAN • LAN «Wireless	Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using En access to your wireless network.
Basic Settings	Encryption : WPA RADIUS
Security Settings Access Control	RADIUS Server IP address : 192.168.1.4
• QoS	RADIUS Server Port : 1812
• <u>NAT</u>	RADIUS Server Password : ********
• Firewall	

• Prekladanie IP adries **NAT** necháme vypnuté **Disable**, pretože teraz nepotrebujeme smerovať pakety do rôznych sietí.

3	Wireless Router - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>∨</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u>	ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
🤃 🔶 - 🕑 🛞 🏠 [http://192.168.1.5/index.asp
🕒 Wireless Router	
Broadband	
Router	
• System	NAT Settings
• WAN • LAN	Network Address Translation (NAT) allows multiple users at your local s through a single Public IP Address or multiple Public IP Addresses. NAT protection from hacker attacks and has the flexibility to allow you to ma Public IP Addresses for key services such as the Web or FTP.
• Wireless • QoS	,
Static Routing	Enable or disable NAT module function : 🦷 🗍 Enable 🌀 Disable
• <u>rirewali</u>	
Done	

• Firewall necháme tiež vypnutý Disable

3	Wireless Router - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookm	arks <u>T</u> ools <u>H</u> elp
 - 	:p://192.168.1.5/index.asp
🕒 Wireless Router	
Broadband Router	
• System	Security Settings (Firewall)
 WAN LAN Wireless QoS NAT Firewall 	The Broadband router provides extensive firewall protection by restriction thus limiting the risk of hacker attack, and defending against a wide arr However, for applications that require unrestricted access to the Interne specific client/server as a Demilitarized Zone (DMZ). Enable or disable Firewall module function : C Enable C Disable

- Nakoniec stlačíme **Apply**, počkáme, kým sa router reštartuje a týmto je jeho konfigurácia ukončená Ešte môžeme skontrolovať nastavenia kliknutím na **Status**
- •

3	Wireless	Router - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookr	marks <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
🔄 • 🔶 • 🕑 🛞 🏠 🗈 h	nttp://192.168.1.5/index.asp	
🕒 Wireless Router		
Broadband Router		
	Status and Informat	tion U
Status Internet Connection Device Status System Log Security Log Active DHCP Client	You can use the Status page to firmware and hardware versior DHCP client PCs currently con:	monitor the connection status for the Broa n numbers, any illegal attempts to access yo nected to your network.
Statistics	System	
	Model	Wireless Router
	Uptime	Oday:Oh:21m:44s
	Hardware Version	Rev. A
Current Time	Boot Code Version	1.0
1/1/2000	Firmware Version	1.49
javascript:goSta();		

2	Wir	eless Router - Mozilla Firefox	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookma	rks <u>T</u> ools <u>H</u> elp		
 - 	://192.168.1.5/index.asp		
🕒 Wireless Router	3		
Broadband			
Router			
nouter			
	Device Status _L		
✓ <u>Status</u>	View the current setting s	status of this device.	
Internet Connection Device Status			
System Log Security Log	Wireless Configuration		
Active DHCP Client	Mode	AP	
Statistics	ESSID	D	
	Channel Number	11	
	Security	WPA RADIUS	
Current Time	Associated Clients	0	
1/1/2000	BSSID	00:0e:2e:d8:6b:e5	
	LAN	Configuration	
	IP Address	192.168.1.5	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	DHCP Server	Disabled	
	MAC Address	00:0e:2e:d8:6b:e5	
http://192.168.1.5/stadevice.asp			

Konfigurácia klienta - W7/Vista/XP

• Spustite píkazový riadok a v ňom zadajte príkaz **mmc**

Prikazový riadok - mmc Microsoft Windows IVe Copyright (c) 2006 Mic C:\Users\Bea>mmc	rsion 6.0.6002] crosoft Corporation. All rig	yhts rese	rved.	
Súbor Akcia Zobraziť	Obľúbené položky Okno Pomocník			- 5 ×
				14
📑 Koreň konzoly	Názov		Akcie	
	V tomto zobrazení sa nezobrazila žiad	V tomto zobrazení sa nezobrazila žiadna položka		*
			Viac akcií	

Týmto príkazom sa spustí Konzola1 a v nej sa zobrazí [Koreň konzoly]

- ٠
- Kliknite na **Súbor** (File), potom **Pridať** (Add/Remove Snap-in...) Potom dole **Pridať** (Add...), v ďalšom okne kliknúť na **Certifikáty** ďalej **Pridať** •

RADIUS server

 	Pridanie alebo odstránenie	modulov			Advanted Instant University
📋 Koreň konzoly	Moduly pre túto konzolu môž rozšíriteľné moduly môžete u Dostupné moduly:	íete vybrať z modu určiť, ktoré rozšíre	ulov dostupnýc nia budú povole	h na vašom počítači a potom vybrati ené, Vybraté moduly:	ú skupinu modulov kon
	Modul	Dodávateľ	*	Koreň konzoly	Upraviť
	Authorization Manager	Microsoft Cor			
	Certificates	Microsoft Cor			
	Component Services	Microsoft Cor	E		[1]
	Device Manager	Microsoft Cor			Posur
	Editor objektov politi	Microsoft Cor			Posu
	Event Viewer	Microsoft Cor	Pridať	>	
	IP Security Monitor	Microsoft Cor			
	Local Users and Gro	Microsoft Cor			
	NAP Client Configur	Microsoft Cor			
	Ovládací prvok ActiveX	Microsoft Cor			
	Prepojenie na webo	Microsoft Cor			
	Priečinok	Microsoft Cor	-		Sor
				1	
	Popis:				
	The Certificates snap-in allo	ws you to browse	the contents of	of the certificate stores for yourself,	a service, or a comput
	4				

• Potom vybrať Konto počítača

Konzola1 - [Koreň	i konzoły]		
Subor Akcıa	Zobrazit Oblube Pridanie alebo od Moduly pre túto k rozšíriteľné moduly Modul Dostupné moduly Modul Modul Modul Certificates Component Device Man Editor objek Event Viewe IP Security I PSecurity I PSecurity I PSecurity I Prepojenie r Priečinok ROVIÁdací pri Priečinok	ené položky Okno Pomocnik stránenie modulov corolu měšisto udvatí z modulou dostvonúch oz upčos Certificates snap-in This snap-in will always manage certificates for: My user account Service account Computer account	a nažítaž a natom uchratú ok minu modulou k
			<pre>< Naspāt' Dalej > Zrui OK</pre>
	T THE CONTRACTOR	איין איין איין איין איין איין איין איין	ancate stores for yoursen, a service, or a con

• Pokračovať kliknutím dole na tlačítko Ďalej (Next),

ozšíriteľné modu	Select Computer)
Nostupné moduly Modul Authorizatic Certificates Component Device Mana Editor objek Etitor objek Etitor objek Event Viewe Prescurity I Local Users NAP Client (Ovládací pri Prepojenie r Priečinok	Select the computer you want this snap-in to manage. This snap-in will always manage: Local computer: (the computer this console is running on) Another computer: Browse Another computer: Browse Allow the selected computer to be changed when launching from the command line. This only applies if you save the console.	a
ropis: The Certificates	< Naspäť Dokončiť Zrušiť OK Z	(rušiť

potom **Dokončiť** Vrátiť sa do okna **Konzola1 - [Koreň konzoly]**, rozbaliť strom **Dôveryhodné koreňové** <u>kliknúť na podvetvu **Certifikáty** a pravým tlačidlom kliknúť na **Certifikáty, Všetky úlohy, Import**</u>

• • 2 🗔 🕻	GB					
🗎 Koreň konzoly		Issued To		Issued By ^	Akcie	
Certificates (Lo	cal Compute	🗐 America Online Root Cer	ificati	America	Certificates	
 Osobné Dôveryhodr Certifica 	né koreňové	Class 3 Public Primary Ce Class 3 Public Primary Ce	rtificat rtificat	Class 3 P Class 3 P	Viac akcií	
Dôveryh	Všetky úlo	bhy	•	Import		
⊳ 📰 Sprostre ⊳ 📰 Dôveryh ⊳ ご Nedôver	Zobraziť Nové okn	o z tohto miesta	* n	Go Dadd E		
Dôvervh	Nové zob	razenie zoznamu úloh	Ro	http://w Microsof		
Žiadosti	Obnoviť Eventeuro	<i>v</i>	th	Microsof Microsof		
	Pomocník	r 202nam	97	NO LIAB		
		Thawte Premium Server (A	Thawte F		
		Thawte Timestamping C	4	Thawte I 👻		

• Spustí sa Sprievodca importu certifikátov



Pokračujeme tlačidlom **Ďalej** a pripravíme si súbor **TrustedCA.pem**, ktorý sem klasicky naimportujeme a pokračujeme klikntím na **Ďalej**

ievodca importom certifikátov	
Súbor na import	
Zadajte súbor, ktorý chcete imp	portovať.
Názov súboru:	
1	Prehľadávať
Poznámka. V jednom súbore v r certifikátov:	nasledovných formátoch môže byť uložených viacero
Výmena osobných informácií	- PKCS #12 (.PFX,.P12)
Certifikáty štandardu Crypto	ographic Message Syntax - PKCS #7 (.P7B)
Priestor na ukladanie certifik	átov Microsoft Serialized Certificate Store (*.SST)
Získajte ďalšie informácie o <u>formáto</u>	<u>ch súborov certifikátov</u>
	Contract Contract To 200

Po úspešnom importe certifikátu zevrieme všetky okná, a otvoríme **Centrum sietí** Ak sieť ku ktorej sa chceme pripojiť v zozname nieje, môžeme ju ručne

pridať stlačením tlačítka + Pridať Ak sieť, s názvom SSID ktorý sme nastavili na AP v zozname existuje, tak klikneme pravým tlačidlom myši na sieť a vyberieme Vlastnosti

Súbor	Úpravy	Zobraziť Nástroje P	omocník		
Sp Sys nac	ravovat tém Wind Iol. Môžet	´ bezdrôtové siete, p ows sa pokúsi pripojiť k t e tiež pridať alebo odstrái	pri ktorých sa používa: Pripo ýmto sieťam v poradí, v akom sú uve niť sieťové profily.	jenie bezdrôtovej siete edené nižšie. Ak chcete zmeniť ich pora	die, posuňt
🔓 Prid	at 📼 C)dstrániť 🔸 Posunúť r	adol 🛛 🛞 Vlastnosti adaptéra 🛛 🔱	Typy profilov 🚆 Centrum sietí	
Siete, k	toré môže	te zobraziť a upraviť (3)	L	▼ 11.1	NARCY N
		44 Vlastnosti	perpece WPA-Enterprise	Typ: Lubovoine podporov	ane
4		Odetectorit sint			
	dlink	Doors an aut	ie Nezabezpečené	Typ: Ľubovoľné podporov	ané
3		Premenovat			
-	T-Com	Posunut nadoi	nernere. Nezaheznečené	Typ: Ľubovoľné podporov	ané
N.					
A ⁻	D	Názov profilu: D ýp zabezpečenia: WPA-E	Režim: Pripojiť a nterprise	utomaticky	

Tu je potrebné nastaviť Typ zabezpečenia: **WPA2-Enterprise** a Typ šifrovania: **AES** Spôsob sieťového overenia: **Microsoft: Protected EAP(PEAP)** Nakoniec klikneme na **Nastavenie...**

czurotoru	siet D - vla	stnosti					
Pripojenie	Zabezpeče	nie				1	
Typ zabe	zpečenia: vania:	WPA2-Enterpri	se	•			
1 jp silv	r drindir						
Vyberte s	spôsob sieťi	ového overenia:					
Microsof	t: Protecter	EAP (PEAP)	-	lastavenie			
			ОК		Zrušiť	Ĵ	

rotected EAP – vlastnosti		X
'očas pripájania:		
📝 Overiť certifikát servera		
Pripoiit'sa na tieto servery:		
radius.gljs.sk		
Dôvervhodné koreňové certifikačné autoritv:		
Microsoft Root Certificate Authority]	<u> </u>
✓ radius.gljs.sk		
Thawte Premium Server CA		
Thawte Timestamping CA	T	-
VeriSign Trust Network		E
VeriSign Trust Network		
ZeroShell Example CA		+
* [+	
yberte metódu overenia: Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) ▼	Konfigurova	ť]
Povoliť rýchle znovupripojenie		
Povoliť kontroly karantény		
Odpojiť v prípade, že server neposkytuje cryptob	inding OPUT	
ОК	Zruši	
ОК	Zruši	
ок omto okienku zrušíme zaškrtnutie Au	zruši tomaticky	použi
ок omto okienku zrušíme zaškrtnutie Au la táto voľba zostane vypnutá a potvro —	tomaticky	použi

Počas pr	ipájania:				
		noušť mo	ia nriblaen	wacie me	200 B
AU	tomaticky	pouzit mo	le hungen	reactor me	aio d
□ Au he:	slo systémi	u Window	is (a domé	inu, ak ex	distuje)
he:	slo systém	u Window	rs (a domé	inu, ak e	distuje)

Odklikáme všetky otvorené okná **OK** A môžeme vyskúšať pripojenie k bezdrôtovej sieti, kliknutím vpravo dole na ikonu bezdrôtových sietí.

Zobrazi	it Všetkv	•	
LODIGE			
5	D	Sieť s aktivovaným zabezpečením	lte.
9	kovacs	Sieť s aktivovaným zabezpečením	lite
5	Nepomenovaná sieť	Sieť s aktivovaným zabezpečením	lite
1 723			024
			Pripojit Z
e na ná šetko v e nast e na Z á Pripoj	ázov siete SSID v poriadku, musím avili ako užívateľa adať alebo vybra enie na sieť	ie ešte zadať meno a heslo, teda to 1 na RADIUS serveri, v našom príkla 1 ť ďalšie prihlasovacie informáci	Pripojit Z isté meno a hesl ade sergej a jeh e
e na ná šetko v ne nast e na Zá Pripoj la pripo	ázov siete SSID v poriadku, musím avili ako užívateľa adať alebo vybra enie na sieť ojenie k tejto sieti	e ešte zadať meno a heslo, teda to na RADIUS serveri, v našom príkla ť ďalšie prihlasovacie informáci sa vyžadujú ďalšie informácie pre	Pripojit Z isté meno a hesl ade sergej a jeh e prihlásenie.
e na ná šetko v le nast e na Za Pripoj la pripoj Na prip heslo	ázov siete SSID v poriadku, musím avili ako užívateľa adať alebo vybra enie na sieť ojenie k tejto sieti pojenie k tejto sieti je p	ie ešte zadať meno a heslo, teda to na RADIUS serveri, v našom príkla ť ďalšie prihlasovacie informáci sa vyžadujú ďalšie informácie pre otrebné, aby ste vybrali certifikát alebo zadali	Pripojit Z isté meno a hesl ade sergej a jeh e prihlásenie. meno používateľa a
e na ná šetko v le nast e na Za Pripoj la pripoj Na prip heslo	ázov siete SSID v poriadku, musím avili ako užívateľa adať alebo vybra enie na sieť ojenie k tejto sieti je p pojenie k tejto sieti je p	e ešte zadať meno a heslo, teda to na RADIUS serveri, v našom príkla ť ďalšie prihlasovacie informáci sa vyžadujú ďalšie informácie pre otrebné, aby ste vybrali certifikát alebo zadali ať ďalšie prihlasovacie informácie	Pripojit Z isté meno a hesl ade sergej a jeh e prihlásenie. meno používateľa a

RADIUS server

Meno používateľa:			
Heslo: Prihlasovacia doména:			
The Street	eno používateľa	a heslo pre bud	úce použitie

Ak v tomto kroku vyskočí okno s požiadavkou na potvrdenie certifikátu, tak ho potvrdíme OK. Ak overenie cez RADIUS server prebehlo úspešne, uvidíte nasledovný oznam

🚱 🦞 Pripojenie na sieť	
Úspešne pripojené k D	
	Zavrieť

Obmedzenie objemu prenesených dát

Nastavenie maximálneho objemu prenesených dát je možné cez menu vo webovom rozhraní ZeroShellu:

Po prihlásení, kliknúť vľavo na **RADIUS**, potom vpravo hore **Accounting**, zaškrtnúť **User Accounting** Vpravo dole v sekcií **Accounting Classes** nadefinujeme pravidlá pridaním **Add**. Nové pravidlo nejako pomenujeme **Class Name** Nastavíme všetky obmedzenia **Traffic, Time, Bandwidth** teda množstvo prenesených dát, čas, max.

rýchlosť pripojenia. Potom pravidlo uložíme **Save**, potom znova vpravo hore **Save**.

Teraz vľavo klikneme na Users, potom na meno užívateľa a vľavo dole v sekcií RADIUS Accounting vyberime Account Class z rozbalovacieho zoznamu to pravidlo obmedzenia, ktoré chceme prideliť tomuto užívateľovi. Nakoniec uložíme nastavenia pre užívateľa, vpravo hore **Submit**

Test RADIUS servera z počítača so systémom Windows

Ako otestovať funkčnosť RADIUS servera z počítača, ktorý je pripojený do LAN cez switch, ešte pred pripojením klientov cez WiFi?

Test uskutočníme pomocou jednoduchej voľne šíriteľnej utilty NTRadPing.

Okrem spomínamého programu potrebujeme počítač so systémom Windows (NT, XP, Vista, 7), pripojený do tej istej LAN ako RADIUS server. Stiahneme si <u>NTRadPing</u> a rozbalíme, inštalácia nie je potrebná. Potom sa prihlásime na RADIUS server a cez webové rozhranie pridáme nový Acess Point AP, ktorého

IP adresa

je zhodná s počítačom, z ktorého budeme testovať. Ako príklad som zvolil počítač s IP 192.168.1.30 Po prihlásení do webového rozhrania RADIUS servera, klikneme vľavo na **RADIUS** potom hore na **Access Points**

a vyplníme jednotlivé políčka podľa obrázka a na koniec klikneme na Add.

3	https://192.168.1.4 - Access	Point	List - Mozilla Firefo	x
Access Point List				
Access Point Name WindowsXP	IP or Subnet 192.168.1.30 /	Share testin	d Secret g123	Add Change D
	Access Point Name		IP or Subnet	Shared Secr
WindowsXP			192.168.1.30	testing123

Teraz môžeme na počítači spustiť NTRadPing a vyplníme údaje podľa nasledovného obrázka. Voľba **CHAP** musí byť **vypnutá**. Klikneme dole na tlačítko **Send**. Ak sa v odpovedi RADIUS servera objaví **response: Access-Accept**, potom daný užívateľ bol úspešne

autentifikovaný cez RADIUS server.

💐 NTRadPing Test Utility	
RADIUS Server/port: 192.168.1.4 1812	NTRadPing 1.5 - RADIUS Server Testing Tool © 1999-2003 Master Soft SpA - Italy - All rights reserved http://www.dialways.com/
RADIUS Secret key: testing123	ms
Password:	MASTERSOFT' DIALWAYS
Request type: Authentication Request 💌 0	RADIUS Server reply:
Additional RADIUS Attributes:	Sending authentication request to server 192.168.1.4:1812 Transmitting packet, code=1 id=0 length=48 received response from the server in 32 milliseconds reply packet code=2 id=0 length=20 response: Access-Accept attribute dump
Add Remove Clear list Load Save	Send Help Close

Test RADIUS servera z počítača so systémom linux

Rovnako ako pri testovaní zo systému Windows, aj pre testovanie z počítača so systémom linux je potrebné pridať ľP adresu linuxového počítača do RADIUS servera ako Access Point. Postup je rovnaký, ako už bolo vyššie spomenuté.

Ak už teda máme linuxový počítač zaregistrovaný v RADIUS serveri ako Access Point, potom budeme potrebovať príkaz radtest.

Ak Váš linux neobsahuje príkaz **radtest** je to zrejme preto, že na ňom nemáte nainštalovaný balík freeradius-utils.

Pre Debian a Ubuntu stačí použiť príkaz: apt-get install freeradius-utils

Použitie príkazu **radtest** je jednoduché: radtest meno heslo IP-RADIUS-servera port SharedSecret, potom konkrétny príkaz bude vyzerať nasledovne:

radtest sergej heslo 192.168.1.4 1812 testing123

Ak po zadaní príkazu bude výpis vyzerať podobne, ako na obrázku, potom autentifikácia prebehla úspešne

```
dolinsky@server:~$ radtest sergej heslo 192.168.1.4 1812 testing123
Sending Access-Request of id 184 to 192.168.1.4 port 1812
        User-Name = "sergej"
        User-Password = "heslo"
        NAS-IP-Address = 192.168.1.29
        NAS-Port = 1812
rad recv: Access-Accept packet from host192.168.1.4 port 1812, id=184, length=2
dolinsky@server:~$
```

Záver

RADIUS server opísaný v tomto článku je reálne nasadený do prevádzky na škole. Zoznam WiFi routerov a Access Pointov, ktoré som testoval v spojení s ŘADIUS serverom:

- CANYON 802.11g Wireless Router CN-WF514
- CANYON CN-WFAP AirLive WL-1500R Wireless Router
- UniFi AP 802.11n MIMO
- TP-LINK TL-WR841ND

Na strane klientov mám overené nasledovné operačné systémy a mobilné zariadenia:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Linux Ubuntu
- Apple iPhone (iOS)
- Apple iPad (iOS)
- Apple MacBook Air (MacOS X)
- Mobilné zariadenia s OS Android
- Mobilné telefóny s OS Symbian

Zatiaľ som nemal možnosť otestovať pripojenie zariadení s OS Windows Mobile, a BlackBerry.

Zdroje: ZeroShell-WPA-Enterprise.pdf

ZeroShell WPA Enterprise <u>Wireless Authentication and Encryption with Zeroshell Linux</u> <u>Set up Secure Wireless With Zeroshell Linux</u> <u>Bezdrátová školní WiFi síť</u> <u>WindowsXP-WPA-Entreprise.pdf</u> WindowsVista-WPA-Enterprise.pdf Windows7-WPA-Enetrprise.pdf <u>Linux-WPA-Enterprise.pdf</u> <u>Configuring 802.1X Authentication in Linux</u> <u>MacOSX-WPA-Enterprise.pdf</u> Mac-WPA-Enterprise.pdf <u>iPad-WPA-Enterprise.pdf</u> <u>iPad-WPA-Enterprise.pdf</u> <u>iPhone-WPA-Enterprise.pdf</u> <u>Android-WPA-Enterprise.pdf</u> <u>WindowsMobile-WPA-Enterprise.pdf</u> Symbian-WPA-Enterprise.pdf <u>BlackBerry-WPA-Enterprise.pdf</u> MobileDevices-WPA-Enterprise.pdf IAS(RADIUS) Server na platforme Windows 2003 Free RADIUS testing tools

> Obsah 2013, Mgr. Jozef Dolinský